

Paris Nord

RUE DE
LA LAINE



Vous n'avez jamais utilisé de fourche à dentelle ?
Pour savoir comment réaliser les bandes, reportez-vous :
– au mode d'emploi de votre fourche ;
– ou au site www.passion-crochet.com/fourche1.html ;
– ou à l'ouvrage [Dentelle à la fourche, crochet d'art](#)
de Cendrine Armani (Carpentier).



Matériel nécessaire

- 1 écheveau de fil dentelle Tricotin (100% bébé alpaga, 400 m pour 50 g), coloris "Éléphant"
- 1 fourche à dentelle réglable
- 1 crochet n° 3 et 1 crochet n° 5

Dimensions : 180 cm (franges comprises) sur 14 cm



Utilisez la fourche à dentelle réglée sur une largeur de 4 cm et le crochet n° 3 pour réaliser 5 bandes de 360 boucles (de chaque côté). Il est plus pratique, surtout quand on débute, d'enfiler les boucles sur des longueurs de fil au moment où on les fait glisser de la fourche. Cela permet de les garder bien alignées et d'éviter aux bandes de s'entortiller sur elles-mêmes. Certains modèles de fourche sont d'ailleurs dotés de montants percés destinés à accrocher ces fils "de secours".



Assemblez vos bandes en prenant les boucles trois par trois. Pour ce faire, posez deux bandes l'une à côté de l'autre et, en commençant par le bas, glissez le crochet n° 5 dans les trois premières boucles de la bande de gauche. Glissez ensuite le crochet dans les trois premières boucles de la bande de droite et ramenez-les à travers les trois boucles de la bande de gauche. Puis glissez le crochet dans les trois boucles suivantes de la bande de gauche et ramenez-les à travers les trois boucles restant sur le crochet, qui appartiennent à la bande de droite. Procédez ainsi jusqu'en haut puis utilisez le fil dépassant des points centraux d'une des deux bandes pour sécuriser les trois dernières boucles avec une ou deux mailles serrées. Réalisez deux mailles coulées, tirez le fil à travers la seconde, serrez le nœud.



Une fois que vos cinq bandes sont assemblées (vous pouvez choisir de toutes les assembler dans le même sens ou de partir une fois du bas, l'autre fois du haut en retournant l'ouvrage pour inverser la forme des "torsades" ainsi réalisées), crochetez un rang tout autour de l'écharpe. Pour cela, rattachez le fil dans la première boucle du coin inférieur droit de l'écharpe et faites 1 maille serrée dans cette boucle, puis dans chacune des mailles suivantes.



Arrivé au coin supérieur droit, faites 1 maille en l'air pour tourner le coin et réalisez 5 mailles serrées dans chacun des groupes de trois boucles que vous longez, soit en tout 50 mailles serrées. Une fois au bout du rang, faites 1 maille en l'air, tournez l'ouvrage et faites 1 maille serrée dans chaque maille serrée.

Procédez de la même manière pour réaliser un troisième rang de mailles serrées le long du bord court de l'écharpe.

Faites une maille en l'air pour tourner le coin et repartez le long du second bord long comme vous l'avez déjà fait (1 maille serrée dans chaque boucle) ; ensuite, le long du bord le plus court, réalisez de la même manière 3 rangs de mailles serrées.



Choisissez un morceau de carton ou un livre d'environ 15 cm de large et enroulez ce qu'il reste de fil autour. Coupez les fils sur l'un des côtés pour réaliser des franges de longueurs égales. Répartissez-les le long des deux bords courts par paquets de 5 ou 6 franges.



Pour les fixer, pliez la mèche de franges en deux, passez le crochet n° 5 à travers une maille serrée, tirez vos franges, puis passez le crochet dans la boucle ainsi formée et attrapez toutes les franges que vous tirez entièrement à travers. Serrez bien avant de passer à la mèche de franges suivantes.



Et voilà, l'écharpe est finie !

