

GRAND CABAS A FERMETURE

Fournitures :

Tissu extérieur : 120 x 120 cm

Tissu intérieur : 120 x 120 cm

Sangle : grosse fermeture détachable de 55 cm

Jeffitex : 100 x 60 cm

Couper dans le tissu extérieur

1. 1 fois 52 cm x 22 cm (fond)
2. 2 fois 39cm x 52 cm (devant et dos)
3. 2 fois 31 cm x 22 cm (côtés)
4. 2 fois 7 cm x 52 cm (rabats)
5. deux fois 48 x 10 cm (anses)
6. 1 fois 12 x 6 cm (« pompon » de fermeture)
7. 1 fois 32 x 22 (poche)

(la pocha peut être coupée indifféremment dans l'un ou l'autre des tissus)

Couper de la même façon les pièces 1, 2, 3 et 4 dans le tissu intérieur.


Préparer également du Jeffitex :

- Un morceau de 20 x 50 cm (fond)
- Deux morceaux de 37 x 50 cm (devant et dos)

Si votre tissu extérieur est fin, il est nécessaire de renforcer les côtés et les anses avec de la vlieline, le sac aura plus de tenue.

Réalisation :

Étape 1 - Placer le Jeffitex sur le tissu extérieur de 52x22 cm (fond), le coudre en le matelassant. Vous choisirez le matelassage en fonction de votre tissu : lignes, carreaux, etc.



Coudre les 4 côtés sur le fond, endroit contre endroit.



Coudre également les côtés du sac, endroit contre endroit. Vous obtenez un sac au fond rigide et aux parois « molles ».

Retourner et vérifier que les parois en Jeffitex sont bien adaptées : elle doivent rentrer pile entre les coutures, sans gondoler, et le tissu doit le dépasser d'environ 1 cm en haut ; ne pas hésiter à le recouper un peu si nécessaire.



Intérieur du sac : Préparer la poche : prendre le morceau de tissu de 32x22, plier en deux (endroit contre endroit) et coudre les deux côtés du pli. Retourner, repasser, placer la poche à 11 cm du bas de l'une des parois intérieures de 39x52, coudre le bas



Rabattre vers le haut, surfiler les côtés.



Placer un morceau de Jeffitex de 37x50 cm sur l'envers d'une des parois intérieures, faire une couture tout le tour, à 1.5 cm du bord du Jeffitex, pour fixer celui-ci au tissu (ce centimètre ½ est important, si vous devez encore recouper un peu par la suite). Faire de même avec l'autre côté, toujours avec le tissu intérieur.



Assembler le sac comme l'extérieur, endroit contre endroit. Cette fois, vous avez des parois rigide et un fond plus « mou ».

Assembler l'intérieur et l'extérieur, endroit contre endroit. L'intérieur doit normalement dépasser un peu en hauteur, vous pouvez le recouper d'1 cm environ. Coudre les côtés (là où on voit les épingles sur la photo), et en remontant de 2 cm. Donner un petit coup de ciseau à la fin de la couture, de façon à pouvoir utiliser le tissu de l'autre côté pour la couture finale.



Dégarnir les angles, retourner l'ouvrage à l'endroit.

Etape 2 – Préparation des anses :

Prendre un morceau de tissu de 48x10 cm, le coudre endroit contre endroit dans le sens de la longueur, retourner et fermer les ouvertures de part et d'autre. Plier la anse en deux sur la longueur et coudre les 25 cm du centre.



Etape 3 – Préparation des rabats :

Prendre un morceau de tissu intérieur de 7x52 cm, endroit contre vous. Placer la fermeture bord à bord, puis le tissu extérieur, envers contre vous (voir photo). Le bas de la fermeture doit dépasser de 5 bons centimètres.




Coudre les trois épaisseurs ensemble, en arrêtant la couture à 3 cm environ du côté de la tirette quand elle est ouverte. Retourner les tissus – la fermeture doit être assez près sans être gênée par les tissus - et repasser.



Faite de même avec l'autre côté (attention au sens de la fermeture !) puis surpiquer de part et d'autre de la fermeture (ici j'ai fait deux surpiquûres, la première était trop loin, ça ne me plaisait pas).

Attention : laisser toujours les 3 cm non surpiqués (deuxième photo ci dessous)

Vous devez obtenir ceci :



Détachez la fermeture (ce sera plus facile pour la suite)

Etape 4 – Montage

Prenez le sac ; avec des épingles, fixez le devant du sac et l'un des rabats, coudre à 1 cm sur le haut et les deux petits côtés (partie non cousue à l'étape précédente). Evitez de prendre le Jeffitex dans la couture, recoupez-le un peu si nécessaire ! Vous devez avoir la paroi intérieure, la paroi extérieure et le rabat cousus ensemble. Surfiler toutes les épaisseurs ensemble.



Cranter en bas de la couture (bas du rabat) puis retourner. Faire de même avec l'autre côté, en prenant soin de bien mettre les deux morceaux de la fermeture en face – ce qui ne doit pas poser de problème s'ils étaient bien positionnés à l'étape précédente.

Finir de fermer le sac à la main si nécessaire. Fermer la fermeture.

Etape 5 – « pompon »

Prenez le dernier petit bout de tissu, pliez-le en deux envers contre envers et cousez en trapèze sur 2 côtés. Retournez et fixez ce « pompon » sur la fermeture du sac. Surpiquez.

Etape 6 – couture des anses

Placer les anses avec des épingles, espacées de 12 cm, au milieu de chaque face du sac et le plus haut possible.

Fixer les anses par une couture en croix sur toutes les épaisseurs.

Si votre tissu est épais, l'ensemble des épaisseurs risque d'endommager votre machine à coudre. Dans ce cas, préférer une couture à la main ou coudre les anses à la fin de l'étape 1 – ce qui sera moins joli (en soulevant le rabats on voit le montage)



Votre grand cabas à fermeture est terminé



La Grelotte - <http://lagrelotte.canalblog.com>