

Fiches explicatives tricot chaussons rose et blanc



Fournitures

*2 aiguilles à tricoter 2.5
1 jeu de 5 aiguilles à tricoter double pointe 2.5
Du coton rose layette
De la laine fourrure blanche
2 petits nœuds fantaisie
4 boutons cœurs rose*

Points employés

*Jersey
Mousse*

Côte fantaisie

*1^{er} rang (1 maille lisière à l'endroit, * 1 maille envers, laisser la laine sur l'aiguille de droite devant la maille envers et tricoter 1 maille endroit * répéter de * à * finir le rang par 1 maille endroit, 1 maille lisière à l'endroit)*

*2^{ème} rang (1 maille lisière à l'endroit, * 1 maille envers, laisser la laine sur l'aiguille de droite devant la maille envers et tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit * répéter de * à * finir le rang par 2 mailles ensemble à l'endroit, 1 maille lisière à l'endroit)*

Répéter toujours le 2^{ème} rang

Surjet simple (glisser 1 maille à l'endroit, tricoter la maille suivante à l'endroit, rabattre la maille glissée sur la dernière maille obtenue)

Monter 64 mailles avec les aiguilles 2.5 avec la coton rose layette et tricoter comme suit

Rang 1 – tricoter toutes les mailles à l'endroit (marquer le milieu du chausson avec une laine de couleur)

Rang 2 – tricoter toutes les mailles à l'endroit

Rang 3 – tricoter toutes les mailles à l'endroit

Rang 4 – placer la dentelle en la tricotant avec chaque maille à l'endroit

Continuer à tricoter 11 rangs en côtes fantaisies

Rang 16 – tricoter la maille lisière à l'endroit, tricoter les autres mailles à l'envers, tricoter la maille lisière à l'endroit

Rang 17 – tricoter 21 mailles à l'endroit, tricoter 1 surjet simple à l'endroit (5 fois), tricoter 2 mailles endroit, Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (5 fois), tricoter 21 mailles à l'endroit

Rang 18 - tricoter la maille lisière à l'endroit, tricoter les autres mailles à l'envers, tricoter la maille lisière à l'endroit

Rang 19 – tricoter 21 mailles à l'endroit, tricoter 1 surjet simple à l'endroit (3fois), tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit (3 fois), tricoter 21 mailles à l'endroit

Rang 20 - tricoter la maille lisière à l'endroit, tricoter les autres mailles à l'envers, tricoter la maille lisière à l'endroit

Rang 21 – tricoter 21 mailles à l'endroit, tricoter 1 surjet simple à l'endroit, tricoter 2 mailles endroit Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, tricoter 21 mailles à l'endroit

On obtient 46 mailles

Continuez à tricoter 11 rangs de jersey marquer le milieu du chausson avec une laine de couleur et couper la laine rose layette (laisser assez long de laine pour la couture du chausson).

Prendre les aiguilles double pointe 2.5, répartir vos mailles sur 4 aiguilles en commençant au milieu du chausson (soit 12 mailles sur la première, 11 mailles sur la deuxième, 12 mailles sur la troisième, 11 mailles sur la quatrième) et tricoter 21 rangs au point mousse avec la laine fourrure blanche Rabattre les mailles seulement sur le 22^{ème} rang

Semelle se tricote au point mousse

Monter 4 mailles avec les aiguilles 2.5 (en laissant assez long de laine pour la couture de la semelle)

Tricoter 2 rangs endroit (marquer le milieu avec une laine de couleur)

Joujours en tricotant à l'endroit augmenter 1 maille de chaque côté à une maille du bord sur le 3^{me}, 5^{me}, 7^{me}, 9^{me}, 11^{me} rang (on a 14 mailles)

Continuer à tricoter à l'endroit jusqu'au 48^{me} rang

Joujours en tricotant à l'endroit tricoter 2 mailles ensemble à une maille du bord sur les 49^{me}, 51^{me}, 53^{me}, 55^{me}, 57^{me} rang

Tricoter le 58^{me} et le 59^{me} rang à l'endroit (marquer le milieu avec une laine de couleur)

Rabattre les 4 mailles restantes simplement sur le 60^{me} rang. Coupez votre laine (laissez assez long de laine pour la couture de la semelle)

Montage

Coudre le bas du chausson en maille invisible sur 2 cm

Prenez votre semelle placée le milieu de la semelle en face du milieu du chausson coudre endroit sur endroit en grafting

Continuer à coudre le derrière du chausson en maille invisible

Coudre proprement votre dentelle bord à bord à l'intérieur du chausson

Rentrer toutes vos laines

Mettez le nœud fantaisie sur le devant du chausson (vous pouvez choisir une autre déco)

Coudre les boutons cœur sur chaque pointe du revers en laine fourrure (vous pouvez choisir une autre déco)

Et voilà votre chausson est terminé tricoter le second de la même façon

Si vous ne comprenez pas quelque chose dans mes explications ou bien si vous constatez une erreur n'hésitez pas à me contacter en message privé