



# Le capuchon pointu

0/3 mois, 6/9 mois, 12/18 mois, 2 ans

Niveau de difficulté : 1

Qualité : Meri-cach de Plassard

Coloris : figure 201

Nombre de pelotes : 2 pelotes

Fournitures : 50 (55 - 60 - 65) cm de ruban de 1 cm de large environ

Échantillon : 20 m. x 30 rgs

Aiguilles : n° 4

Points employés : jersey endroit, point mousse


Montez 64 (68 - 72 - 76) m. Au 3<sup>e</sup> rg, faites une boutonnrière à chaque extrémité du rang, à 3 m. du bord, soit : 3 m., 1 jeté, 2 m. ens. Tricotez tout le rang en terminant par 2 m. ens., 1 jeté, 3 m.

Continuez au point mousse en tricotant le jeté comme une maille normale au rang suivant.

Après 5 rgs, continuez en jersey endroit sur les mailles centrales et au point mousse sur les 3 premières et dernières mailles du rang et en formant une boutonnrière de chaque côté, tous les 8 rgs.

À 14 (16 - 18 - 20) cm de hauteur totale, rabattez toutes les mailles.

Fermez la couture de l'arrière du capuchon. Glissez le ruban à travers les boutonnrières.





# Le chauffe-cœur

3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans

Niveau de difficulté : 1

Qualité : Meri-cach de Plassard

Coloris : figure 201

Nombre de pelotes : 2 pelotes

Fourniture : 2 boutons

Échantillon : 20 m. x 30 rgs

Aiguilles : n° 4

Point employé : point mousse

Ce modèle se commence par le dos. Montez 40 (44 - 48 - 50 - 52) m.

À partir du 3<sup>e</sup> rg, augmenter d'1 m. de chaque côté, à 3 m. du bord, 17 (19 - 21 - 22 - 23) fois,

tous les 2 rgs. On a alors 74 (82 - 90 - 94 - 98) mailles. Continuez tout droit sur ces mailles

jusqu'à 13 (14 - 15 - 16 - 17) cm de hauteur totale. Formez alors l'encolure en rabattant

les 18 (20 - 20 - 20 - 22) m. centrales et continuez séparément sur les 28 (31 - 35 - 37 - 38) m. de chaque

côté. Tricotez toujours au point mousse en diminuant d'1 m. côté encolure, en tricotant 2 m. ens. à 3 m.

du bord, tous les 2 rgs, jusqu'à ce qu'il reste 5 m. Rabattez les mailles.

Reprenez le 2<sup>nd</sup> côté et tricotez comme le 1<sup>er</sup>.

Formez une bride avec la laine à chaque extrémité des devants. Cousez les boutons sur le dos.

